Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Experimental Gravitational Physics and Geodesy

Instalación y puesta en marcha de sistema de interfaz visual.

Con simplificación de sensores de temperatura y luz

Autor:

Pablo Torres Anaya

23 de junio de 2017 Powered by LATEX

Índice

1	\mathbf{Pre}	oaración RaspberryPi	1
	1.1		1
			1
			1
			2
			3
	1.2		4
		1.2.1 Influx	5
		1.2.2 Grafana	6
		1.2.3 Node-Red	6
		1.2.4 Script-Python	6
	1.3	Pautas de Funcionamiento	6
2	Tut	orial de uso - Cohete	6
	2.1	Arduino	6
		2.1.1 Circuito	7
		2.1.1 Circuito	•
			7
	2.2	2.1.2 Código	
	2.2 2.3	2.1.2 Código	7 7
		2.1.2 Código	7 7 3
	2.3	2.1.2 Código	7 7 3 7
3	2.3 2.4 2.5	2.1.2 Código	7 7 3 7 9
3	2.3 2.4 2.5	2.1.2 Código	7 7 3 7 9
3	2.3 2.4 2.5 Sim	2.1.2 Código	7 7 3 7 9 0

Resumen

Para el siguiente documento se considera que tenemos una raspberrypi con Raspian instalado y todo el desarrollo se hace en local (la propia raspberrypi) Poner algún resumen del contenido del documento –todo–

1. Preparación RaspberryPi

1.1. Instalación de software

1.1.1. MQTT

Para instalar mqtt en linux (raspbery) debemos ejecutar en la consola:

```
sudo apt-get install mosquitto
```

Si queremos tener clientes mosquitto en la raspberry (para testing) ponemos:

```
sudo apt-get install mosquitto-clients
```

Para poder usar mqtt desde python, en los scripts tenemos que ejecutar:

```
pip install paho-mqtt
```

En caso de no tener pip, tenemos que instalarlo:

```
sudo apt-get install python-pip
```

Con esto ya tenemos la estructura básica para capturar datos desde los dispositivos y mandarlos al broker mqtt.

1.1.2. Influx + Grafana

Para instalar grafana e influx he seguido el siguiente tutorial: http://engineer.john-whittington.co.uk/2016/11/raspberry-pi-data-logger-influxdb-grafana/

(copio las líneas importantes en caso de que la url se pierda:)

Instalación:

Con eso deberíamos tener instalados Influx y Grafana.

Para usar influx desde python (Necesario para guardar los datos desde el script principal:

```
sudo pip install influxdb
```

Por ultimo activamos Grafana para que esté disponible en cada arranque:

```
sudo systemctl enable grafana-server sudo systemctl start grafana-server
```

1.1.3. Node-Red

Node-Red debería venir instalado por defecto en nuestra Raspberry si usamos Raspian. Pero en caso de no tenerlo podemos instalarlo ejecutando lo siguiente:

Si ya lo tenemos pre-instalado se recomienda actualizarlo antes de empezar a usarlo:

```
$ update-nodejs-and-nodered
```

Una vez instalado tenemos que ejecutarlo:

\$ node-red

y acceder a su url localhost:1880 y ya podemos empezar a usarlo.

Instalación de sub-módulos:

Dashboard: To install the stable version run the following command in your Node-RED user directory (typically /.node-red):

```
$ npm i node-red-dashboard
```

Telegram Integration:

```
npm i node-red-contrib-telegrambot
```

1.1.4. Script-Python

Descargar/clonar repositorio.

Para tener la ultima versión estable del script se recomienda clonar el repositorio en la rama 'Release'. Pero para poder clonar el repositorio 'cómodamente' tenemos que dar acceso a la raspberry al repositorio. Esto hay que hacerlo mientras tengamos el código en Bitbucket, cuando lo tengamos listo para funcionar lo podemos guardar en una plataforma de acceso mas cómoda.

Para hacerlo hay que generar un par de claves pública-privada y agregar la clave pública a Bitbucket. Para ello seguimos los pasos detallados en https://confluence.atlassian.com/bitbucket/set-up-ssh-for-git-728138079. https://confluence.atlassian.com/bitbucket/set-up-ssh-for-git-728138079.

Comprobamos las keys actuales del sistema (para no pisar nombres).

```
$ ls -a ~/.ssh
```

Generamos una nueva pareja de claves.

```
$ ssh-keygen
```

Comprobamos que se han generado bien.

```
$ ls -a ~/.ssh
```

Comprobar si el agente sh está ejecutándose:

```
$ ps -e | grep [s]sh-agent
9060 ?? 0:00.28 /usr/bin/ssh-agent -1
```

Si no se está ejecutando lo arrancamos

```
$ ssh-agent /bin/bash
```

Agregamos el id_rsa generado (o el nombre que le pusiéramos al principio) Recomiendo no poner contraseña al fichero.

```
$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

Comprobamos que está agregada correctamente.

```
$ ssh-add -1
```

Extraemos el id publico que es el que hay que agregar a Bitbucket.

```
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Pasar el resultado al Administrador del repositorio (a fecha de hoy: Pablo Torres) para que agregue ese id a la lista de acceso.

Una vez estamos autorizados podemos clonar el repositorio ejecutando:

```
$ git clone git@bitbucket.org:dlrgeodesy/raspberry.git
$ cd raspberry
$ git fetch && git checkout Release
```

Con eso ya estamos listos para ejecutar el script de python.

1.2. Configuración

-todo- pequeño resumen

1.2.1. Influx

conectándose a http://localhost:8083 desde la raspberry accedemos al panel de control donde podemos crear una base de datos. (El usuario y password por defecto es admin/admin)



Para crear una "Base de datos" en Influx escribimos en la interface: (sustituyendo "db_name" por el nombre que queramos darle a la base de datos, en este ejemplo y posteriores)

```
CREATE DATABASE "db_name"
```

Una vez tenemos la "Database" hay que entender que las tablas (MEA-SUREMENTS) se generan dinámicamente cuando hacemos los "inserts", y no tienen que ser declaras (ni sus columnas)

Pero nos queda una cosa mas por hacer: Modificar la política de retención que genera por defecto por la que proporciona la plantilla de la interface. Para que los datos se guarden el tiempo que queramos.

Para ello primero borramos la política por defecto:

```
DROP RETENTION POLICY "autogen" ON "db_name"
```

Ahora generamos una con los parametros que queremos:

```
CREATE RETENTION POLICY "rp_name" ON "db_name" DURATION 30d 

→ REPLICATION 1 DEFAULT
```

Ya estamos listos para guardar valores en la base de datos que hemos creado. Es importante apuntar el nombre porque vamos a tener que usarlo mas adelante.

1.2.2. Grafana

Accediendo a la url localhost:3000 accedemos a grafana. Nos pide un login que es admin/admin En Datasource debemos configurar la base de datos influx, usando los parámetros de conexión necesarios y el nombre de la base de datos que hemos creado previamente. Y si todo va bien ya está todo listo para recibir y pintar datos. —todo— poner captura y query

1.2.3. Node-Red

A priori no necesita configuración adicional. La creación/uso de los nodos no los considero configuración, por lo que los veremos en el ultimo apartado. Ya que es algo dinámico que nos va a permitir ajustar el funcionamiento del sistema on-line.

Y para esto hay infinidad de tutoriales/guías que en caso de querer profundizar mas en el tema recomiendo buscarlos.

1.2.4. Script-Python

Por simplicidad y comodidad, toda la explicación del funcionamiento y uso del fichero de configuración JSON del script de python, se puede encontrar en otro documento (Doc_Json.pdf)

1.3. Pautas de Funcionamiento


Explicar como conectar a grandes rasgos los dispositivos y un resumen del flujo de trabajo. Que hacer primero y como preparar las cosas —todo—

2. Tutorial de uso - Cohete

2.1. Arduino

Hacer un resumen del apartado y explicar el proyecto del cohete. -todo-

2.1.1. Circuito



fritzing

Explicar el circuito al detalle -todo-

Código 2.1.2.

(Poner solo las partes que no son librerías) y enlaces de descarga de las librerías -todo-

Script Python 2.2.

Ejemplo de uso desde 0 del script para el cohete

```
{
 "control": {
   "address": "localhost",
   "port": 1883,
   "topic": "master/control",
   "qos": 0,
   "control_messages": {
     "reload": "reload",
```

```
"shutdown": "shutdown",
    "status": "status"
  }
},
"dbs": {
  "db0":{
   "id_deprecated": "db0",
   "class_name": "Influx",
   "addres": "localhost",
    "port": "default",
    "db_name": "payload_logger",
    "user": "admin",
   "password": "admin"
  }
},
"joiners": {
  "join_1":{
    "function": "(abs{0}+abs{1}+abs{2})",
    "topics": {
     "raw_all": {
       "function": "Raw",
       "samples": 1,
       "topic": "rocket/acelerometer/all",
       "to_db":{
         "table": "rocket/acelerometer/all",
         "column": "payload",
         "db_id":"db0"
     }
   }
  }
},
"sockets": {
  "id_serialsocket_rocket": {
    "class_name": "SerialSocket",
    "eol_character":";",
    "publish": {
     "parser": "#{0},{1},{2}:{3},{4},{5}:{6},{7},{8}:{9};",
     "join": [
       {
```

```
"from": "0",
   "to": "join_1",
   "position": 0
 },
 {
   "from": "1",
   "to": "join_1",
   "position": 1
 },{
   "from": "2",
   "to": "join_1",
   "position": 2
 }
],
"topics": {
 "0": {
   "raw":{
     "function": "Raw",
     "samples": 1,
     "topic": "rocket/acelerometer/x",
     "to_db":{
       "table": "rocket/acelerometer/x",
       "column": "payload",
       "db_id":"db0"
     }
   },
   "mean":{
     "function": "Mean",
     "samples": 10,
     "topic": "rocket/acelerometer/x/mean"
   }
 },
  "1": {
   "raw":{
     "function": "Raw",
     "samples": 1,
     "topic": "rocket/acelerometer/y",
     "to_db":{
       "table": "rocket/acelerometer/y",
       "column": "payload",
```

```
"db_id":"db0"
   }
 },
 "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/acelerometer/y/mean"
 }
},
"2": {
 "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
   "topic": "rocket/acelerometer/z",
   "to_db":{
     "table": "rocket/acelerometer/z",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
 "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/acelerometer/z/mean"
 }
},
"3": {
 "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
   "topic": "rocket/varometer/temperature",
   "to_db":{
     "table": "rocket/varometer/temperature",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
 "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/varometer/temperature/mean"
```

```
}
},
"4": {
 "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
   "topic": "rocket/varometer/presion",
   "to_db":{
     "table": "rocket/varometer/presion",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
  "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/varometer/presion/mean"
 }
},
"5": {
 "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
    "topic": "rocket/varometer/altitude",
   "to_db":{
     "table": "rocket/varometer/altitude",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
  "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/varometer/altitude/mean"
 }
},
"6": {
  "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
   "topic": "rocket/gps/latitude",
```

```
"to_db":{
     "table": "rocket/gps/latitude",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
  "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/gps/latitude/mean"
 }
},
"7": {
 "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
   "topic": "rocket/gps/longitude",
   "to_db":{
     "table": "rocket/gps/longitude",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
  "mean":{
   "function": "Mean",
   "samples": 10,
   "topic": "rocket/gps/longitude/mean"
 }
},
"8": {
 "raw":{
   "function": "Raw",
   "samples": 1,
   "topic": "rocket/gps/altitude",
   "to_db":{
     "table": "rocket/gps/altitude",
     "column": "payload",
     "db_id":"db0"
   }
 },
  "mean":{
```

```
"function": "Mean",
             "samples": 10,
             "topic": "rocket/gps/altitude/mean"
           }
         },
         "9": {
           "raw":{
             "function": "Raw",
             "samples": 1,
             "topic": "rocket/airquality/value",
             "to_db":{
               "table": "rocket/airquality/value",
               "column": "payload",
               "db_id":"db0"
             }
           },
           "mean":{
             "function": "Mean",
             "samples": 10,
             "topic": "rocket/airquality/value/mean"
         }
       }
     },
     "port": "/dev/ttyACMO",
     "baudrate":9600,
     "delay": 0
 }
}
```

-todo-

2.3. Influx + Grafana

Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a influx localhost:8083 y configurar el usuario y contraseña de la sesión tal como se muestra en la captura. Una vez introducido los datos le damos a "savez si todo está correcto

tenemos acceso a la base de datos.



Ahora procedemos a crear la base de datos si no la habíamos creado y no hay que olvidar cambiarle la RetentionPolicy.

Y ya estamos listos para almacenar datos y verlos en Influx. Dado que las tablas y columnas se crean dinámicamente.


Para visualizar los datos desde influx podemos ejecutar la siguiente query:

```
SELECT "payload" FROM "rocket/acelerometer/all"
```


Ahora vamos a preparar las gráficas de grafana para que muestren los datos que nos interesan. En nuestro caso vamos a mostrar solo la suma de las aceleraciones, pero para el resto de medidas es simplemente repetir el proceso.


Lo primero es asegurarnos de que está / crear el datasource para la DB "logger". Como podemos ver en la siguiente captura.

Tenemos que tener en cuenta que la url es relativa a grafana. Es decir, si se ejecutan en la misma máquina la url será localhsot, aunque nosotros estemos accediendo mediante otra dirección.



Ahora que tenemos el "Datasource" listo, podemos usarlo para crear un dashboard.






Ahora agregamos la query que queremos y en cuanto empecemos a introducir datos en la base de datos deberían verse los puntos.

Graph

Add Panel



2.4. Node-Red


Primero nos conectamos a Node-Red en la dirección localhost:1880.

Si es la primera vez que conectamos tendremos la ventana del flow1 en blanco donde podemos empezar a trabajar directamente. En caso contrario podemos crear un flow nuevo para el propósito de este ejemplo.


El sistema de programación/uso de Node-Red es mediante la colocación de nodos y su interconexión.

A continuación imagen a imagen vamos a ver la creación de un flujo sencillo para mostrar los datos del cohete.


Primero creamos un nodo de entrada MQTT y lo configuramos



Después creamos un nodo de salida Gráfica y lo configuramos




Le tenemos que crear un grupo y una tabla en el dashboard




Y después los conectamos



Repitiendo el proceso podemos crear sistemas complejos. En la pestaña de info a la derecha tenemos una información muy completa de como funciona cada nodo cuando lo seleccionamos. Suena a tópico pero el límite es nuestra imaginación (y la capacidad de computo del pc)



Para incluir grafana dentro de node red le creamos un enlace. Hay que tener en cuenta que la dirección que debemos introducir en el enlace es relativa a nuestra máquina. Es decir, debe ser la misma que usaríamos para acceder nosotros mismos a grafana.




2.5. Resultados


-todo- Mostrar algunas capturas del resultado.

3. Simplificación - Sensor luz y temperatura

Como simplificación del circuito vamos a usar un sensor de temperatura y otro de luz para leer y mostrar esos datos. El funcionamiento del sistema completo es idéntico.

3.1. Diagrama circuito





3.2. Código Arduino

En este caso el código a usar es bastante mas sencillo:

```
const int tempPin = A2;
const int lightPin = A3;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    sleep(1);
}

void loop() {
    //Read temperature pin value
    int tempVal = analogRead(tempPin);

    //transform into voltage
    float voltage=(tempVal/1024.0) * 5.0;

//calculate real temperature
```

```
float temperature = (voltage - .5)*100;

//read light pin value
int lightVal = analogRead(lightPin);

//Create payload with format
char pld [12];
sprintf (pld, "#%03i:%03i;",(int)tempVal,(int)lightVal);

//send payload to serial com.
Serial.println(pld);

delay(200);//delay for better serial communication
}
```

3.3. Configuración Script-Python

Una vez tenemos el arduino con el código listo, hay que configurar y arrancar el programa Principal de Python de la raspberryPi

El fichero de configuración mas básico para los datos de nuestro ejemplo sería el siguiente:

```
{
  "control":{
    "address" : "localhost",
    "port": 1883,
    "topic":"master/control",
    "qos":0,
    "control_messages":{
        "reload":"reload",
        "shutdown":"shutdown",
        "status":"status"
    }
},
  "dbs":{
    "db0":{
        "class_name": "Influx",
        "addres": "localhost",
```

```
"port": "default",
    "db_name": "logger",
   "user": "admin",
    "password": "admin"
 }
},
"sockets": [
    "class_name" : "SerialSocket",
    "baudrate":9600,
    "publish" : {
     "parser":"#{0}:{1};",
     "topics":{
       "0":{
         "sensortemp": {
           "function": "Raw",
           "samples":1,
           "topic": "arduino/temperatura"
         "temperaturamedia":{
           "function": "Mean",
           "samples":25,
           "topic": "arduino/temperatura/mean",
           "to_db":{
             "table": "arduino/temperatura/mean",
             "column": "payload",
             "db_id":"db0"
           }
         }
       },
       "1":{
         "sensorluz": {
           "function": "Raw",
           "samples":1,
           "topic": "arduino/luz"
       }
     }
   },
    "port" : "/dev/ttyACMO",
    "delay" : 0.1,
```

```
"encode" : "utf-8"
     }
     ]
}
```

Modificar el "db_name" para ajustarlo al nombre de la base de datos creada anteriormente.

Con esto guardado en un fichero .json (por ejemplo "arduino.json") podemos ejecutar el programa principal pasandole como parámetro el nombre del fichero:

```
> python main.py arduino.json
```

Ya deberíamos tener los datos publicándose en MQTT con lo que ya podemos ir a Node-Red y trabajar con ellos o entrar en grafana y utilizar los datos de temperatura media, que son los que hemos decidido guardar. Tal y como hemos visto en el apartado anterior.

Se invita al lector a probar modificaciones en la configuración del script de pyton y a "trastear" con Node-Red